

ゴミ箱へ移動 API

【概要】

指定したメールをゴミ箱へ移動する API です。

保護メール、返信処理中のメッセージ対応はゴミ箱に移動することができません。

一度に指定できる「メール ID」は 500 件までです。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/moveTrash/update

【実行に必要な権限】

API 連携

ゴミ箱メールの移動

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス 番号	整数	○	指定したメールのゴミ箱をするメールボックス番号を指定します。
mailId	メール ID	配列	○	ゴミ箱に移動したいメールの ID を指定します。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールをゴミ箱に移動します。 一度に指定できるのは 500 件までです。
[メール ID]	メール ID	文字列	○	9999999999-9999999999 : ID が完全に一致するメールをゴミ箱に移動します。 9999999999 : ID の- (ハイフン) より前が一致するすべてのメールをゴミ箱に移動します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
successMailId	成功メール	配列	ゴミ箱への移動が成功したメールの ID の配列です。
[メール ID]	メール ID	文字列	ゴミ箱への移動が成功したメールの ID です。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールがゴミ箱に移動します。
failureMailId	失敗したメール	配列	ゴミ箱への移動が失敗したメールの ID の配列です。
[メール ID]	メール ID	文字列	ゴミ箱への移動が失敗したメールの ID です。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールがゴミ箱に移動します

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	ゴミ箱メールの移動の権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
mailId	返信処理中のメールではないか (※メッセージ対応の場合)	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432-1"], code:103 , msg: "返信処理中のメッセージはゴミ箱に移動できません。"
	500 件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	' name: "mailId", value: ["100-2"...], code:4, msg: "上限値 (500) を超えています。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{  
  "failureMailId":["100-1","101"],  
  "successMailId":["102-1"],"  
}
```