

既読／未読更新 API

【概要】

メールの既読／未読の状態を更新する API です。
 操作しているユーザ自身の既読／未読状態のみ更新されます。
 一度に指定できる「メール ID」は 500 件までです。
 ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。

【接続先 URL】

POST https://【ドメイン】/api/v1/read/update

【実行に必要な権限】

API 連携

【パラメータ (JSON 部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	メールの既読／未読を更新するメールボックス番号を指定します。
readType	既読／未読状態	整数	○	既読にするか、未読にするかを指定します。 1: 既読にする 2: 未読にする
mailId	メール ID	配列	○	既読または未読に変更したいメールの ID を指定します。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールの未読既読状態を変更します。 一度に指定できるのは 500 件までです。 ゴミ箱メール、迷惑メールは対象外です。
[メール ID]	メール ID	文字列	○	999999999-999999999: ID が完全に一致するメールの既読／未読状態を更新します。 999999999: ID の- (ハイフン) より前が一致するメールの既読／未読状態を更新します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
readType	既読／未読状態	整数	既読にしたか、未読にしたかです。 1: 既読 2: 未読

【Mail Dealer】API 連携仕様書

mailId	メール ID	配列	メール ID の配列です。
[メール ID]	メール ID	文字列	既読または未読に変更したメールの ID です。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールの未読既読状態を変更します。

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】

レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
readType	パラメータが1または2であるか	400	100	パラメータが不正です。	name:"readType", value:9, code:104, msg:"範囲外の値が設定されています。"
mailId	指定したメールが存在するか	400	200	対象データが存在しません。	--
	ゴミ箱メールであるか	400	200	対象データが存在しません。	--
	迷惑メールであるか	400	200	対象データが存在しません。	--

【Mail Dealer】API 連携仕様書

	500 件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	'name: "mailId", value: ["100-2"...], code:4, msg: "上限値 (500) を 超えています。"
--	-------------	-----	-----	-------------	--

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{  
  "readType" : "1",  
  "mailId" : [  
    "100-2",  
    "200",  
    "302-7"  
  ]  
}
```