ゴミ箱へ移動API

【概要】
指定したメールをゴミ箱へ移動するAPIです。
保護メール、返信処理中のメッセージ応対はゴミ箱に移動することができません。
一度に指定できる「メールID」は500件までです。

【接続先URL】
POST https://【ドメイン】/api/v1/moveTrash/update

【実行に必要な権限】
API連携
ゴミ箱メールの移動

【パラメータ(JSON部)】

パラメータ名	項目名	属性	必須	設定内容
mboxNo	メールボックス番号	整数	○	指定したメールのゴミ箱をするメールボックス番号を指定します。
mailId	メールID	配列	○	ゴミ箱に移動したいメールのIDを指定します。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールをゴミ箱に移動します。 一度に指定できるのは500件までです。
[メールID]	メールID	文字列	○	9999999999-9999999999：IDが完全に一致するメールをゴミ箱に移動します。 9999999999：IDの-（ハイフン）より前が一致するすべてのメールをゴミ箱に移動します。

【取得内容】

パラメータ名	項目名	属性	設定内容
successMailId	成功メール	配列	ゴミ箱への移動が成功したメールのIDの配列です。
[メールID]	メールID	文字列	ゴミ箱への移動が成功したメールのIDです。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールがゴミ箱に移動します。
failureMailId	失敗したメール	配列	ゴミ箱への移動が失敗したメールのIDの配列です。
[メールID]	メールID	文字列	ゴミ箱への移動が失敗したメールのIDです。 親番号のみを指定した場合は、その親番号を持つすべてのメールがゴミ箱に移動します

共通の基本レスポンスは省略しています。

【個別エラーコード】
レスポンスのボディ部に書かれたエラーコードから、エラーの理由を判別することが可能です。

パラメータ	状態	レスポンスコード	エラーコード	エラーメッセージ	備考
--	ゴミ箱メールの移動の権限があるか	403	4	アクセスが拒否されました。	--
mboxNo	アクセスできるメールボックスか	403	7	アクセスが拒否されました。	--
mailId	返信処理中のメールではないか (※メッセージ応対の場合)	400	100	パラメータが不正です。	name: "mailId", value: ["432-1"], code:103 , msg: "返信処理中のメッセージはゴミ箱に移動できません。"
	500件以内であるか	400	100	パラメータが不正です。	'name: "mailId", value: ["100-2"…], code:4, msg: "上限値（500）を超えています。"

レスポンス例（共通の基本レスポンスは省略しています）

```
{
   "failureMailId":["100-1","101"],
   "successMailId":["102-1"],"
}
```